

Omschrijving

Dit document legt uit hoe men een Labelprinter van het merk: INTERMEC Printer PC4 or P4, of een DATAMAX Printer Alegro or M Class op een Windows XP professional, 2000 or 2003 server where Sprinter2000 moet installeren.

Volgens het IATA besluit 606, moeten labels minimaal de volgende afmetingen hebben: 4" x 5" (102mm x 127mm).

De INTERMEC C4,PC4 Printer installeren op windows

De INTERMEC C4,PC4 moet enkel geïnstalleerd worden met de standard windows printer driver: **Generic / Text Only**

NIET met de software van de installatie CD !!

De USB to Serial port moet wel geïnstalleerd worden. Dit gebeurt automatisch als men de printer via usb aansluit op de pc. Hiervoor heeft men wel de CD nodig.

U heeft wel administrator rechten nodig op de server om deze installatie te voltooien.
Go to:

Configuratiescherm > Printers en Fax apparaten

Klik op 'Printer toevoegen' en volg de wizard;

1. kies 'Lokale Printer' en haal het vinkje weg bij "automatishc detecteren" .
2. Kies de juiste printerpoort*⁽¹⁾
3. kies in het linker scherm 'Algemeen' .
4. daarnaast in het rechterscherm 'Generic/Text Only'.
5. 'Vervang de bestaande driver'.
6. Printer naam (zo laten, of invullen naar believen).
7. Als met meer dan 1 pc Sprinter2000 gebruikt zou u de printer moeten delen op uw netwerk. Geef de printer dan een naam *bijv: INTERMEC*
8. *Als de volgende stap vraagt om een locatie en opmerking,sla deze dan over.* Testpagina uitprinten? (niet nodig).
9. Voltooien!

Zoals u nu ziet is er een printer bijgekomen in het venster.

U heeft nu de printer geïnstalleerd in windows. De volgende stap is het instellen van Sprinter 2000 op het gebruiken van de label printer.

*⁽¹⁾ tijdens het installeren van de usb > serial driver, zal deze hoogstwaarschijnlijk COM3 gaan gebruiken als COM poort.

Sprinter 2000 instellen voor Thermische Labelprinter

Ga naar **Systeem > Document instellingen**
Zoek naar 'Road Cargo Labels'
haal het vinkje weg bij 'eject' als deze is aangevinkt.
zet alle marges op "0".

Verander de printernaam van DEFAULT naar \\servernaam\INTERMEC of
\\ipnummer\INTERMEC en wijzig de overige instellingen naar believen en indien
nodig.
Als dit is gedaan moeten we Sprinter2000 nog zo instellen dat hij deze printer gaat
gebruiken in plaats van de standaard Laser printer

Voer de volgende stappen uit:

1. Ga naar: **Systeem > Opties**
2. zoek naar AIRLABELLJ
3. haal het vinkje weg bij 'Logische waarde'.
4. Zoek naar INTERMECC4
5. Vink daar de Logische waarde aan.

Sprinter 2000 is nu klaar om te printen met de INTERMEC PC4.

Overige Instellingen voor INTERMEC PC4

Als de onderstaande labels ook met de label printer wilt printen, wijzig dan de
volgende instellingen:

General Road Label: Zoek naar ROALABELLJ , Vink daar de Logische waarde aan

General Sea Label: Zoek naar SEALABELLJ , Vink daar de Logische waarde aan

General Air Label: Zoek naar AIRLABELLJ , Vink daar de Logische waarde aan

IATA Cargo Label: zoek naar INTERMEEVER en selecteer één van de onderstaande
opties en vul dit in bij het veld 'number':

1. IATA std. company name only
2. Tel nr, website and company name

Sluit dit scherm, start Sprinter2000 opnieuw op en probeer bij een road zending een
label uit te printen.