

1. Introductie

Dit scherm wordt gebruikt om de standard gegevens van het bedrijf in te voeren. Deze gegevens worden gebruikt voor het invullen van documenten die gebruikt worden in Sprinter 2000.

Om gegevens in toe voeren of te wijzigen ga naar:

System > Bedrijfsinformatie

2. Uitleg van de velden

Als u naar System > Bedrijfsinformatie gaat, ziet u het volgende scherm:

The screenshot shows a window titled "Bedrijfsinformatie" with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into several sections:

- Company Information:**
 - Bedrijfsnaam: Cargo Data Systems bv
 - Adres: Stationsstraat 13
 - Plaats: 1437 CG Rozenburg
 - Stadscode: RSD
 - Land: NETHERLANDS (dropdown menu)
- Contact Information:**
 - Telefoon: +31-165-565667
 - Fax: +31-84-7416449
 - Email: info@cds-nl.com
 - Website: www.cds-nl.com
- Financiële informatie:**
 - BTW %: 19
 - EAV: 2.27
 - Kredietbeperking %: 3
 - Voorschotprovisie %: 2.5
 - Valuta: EUR
 - Betaaltermijn: 30 Dagen
 - Banknaam: ABN AMRO
 - Bankrekening: 12.34.56.789
 - IBAN: NL83FTSB069879872
 - BIC: FTSBNL2R
 - BTW Nummer: NL 1234.56.789.B.01
 - K.v.K. Nummer: Haarlem 182092
- Email Versturen:**
 - De email/smtip instellingen zijn verplaatst naar de optie Syteem->Basis Instellingen

At the bottom of the window, there are several buttons: "Rapport Kop Achtergrondkleur", "Rapport Kop Tekstkleur", "Rapport Lettertype", "OK", "Annuleren", and "Help".

Bedrijfsnaam:

Notice: U kunt de bedrijfsnaam hier niet veranderen! U kunt dit alleen veranderen als u een nieuwe licentiecodel invoert bij Help > Licentiecodel.

Adres:

Uw adres. Dit adres wordt op alle documenten gebruikt die u print.

Plaats:

Notice: U kunt uw plaatsnaam niet wijzigen. U kunt dit alleen veranderen als u een nieuwe licentiecode invoert bij Help > Licentiecode.

Stadscode:

De afkorting van de plaatsnaam. Bij de Air module is dit gelijk uw airport code.

Land:

Kies de naam van uw land.

Als uw land niet voorkomt in de lijst, sluit dan dit venster en druk op F9. ga dan naar Systeem > Land en voeg uw land toe aan deze lijst.

Telefoon, Fax en E-mail:

Voer hier uw algemene telefoon, fax en e-mail gegevens in.

3. Financiële Informatie

BTW %: (van uw land)

De btw percentage.

EAV:

EAV is een aantal dat berekent wordt op iedere faktuur die gestuurd wordt naar uw klanten. Dit kan per klant uit gezet worden.

Krediet beperking %:

Dit wordt berekent over de totale faktuur inclusief BTW. Deze percentage kan per klant worden ingesteld.

Voorschot provisie %:

Dit wordt berekent over de totale faktuur exclusief BTW. Deze percentage kan per klant worden ingesteld.

Valuta:

Uw standard valuta. Als uw lokatie binnen de EU valt kies hier dan EUR

Betalingstermijn:

Het aantal dagen waar in de faktuur betaalt dient te worden. Deze termijn wordt ook weer gegeven op de faktuur
(dit kan per klant worden ingesteld)

Bank naam:

De naam van de bank wordt op al uw verkoop facturen geprint.

Bank rekeningnummer:

Het rekeningnummer wordt op al uw verkoop facturen geprint.

BTW Nummer:

Uw BTW registratienummer. Dit wordt op al uw verkoop facturen geprint.

K.v.K. nummer:

Uw Registratienummer bij de kamer van koophandel.

4. FaxSprinter

FaxSprinter (DOS versie):

Met Faxsprinter krijgt u de mogelijkheid om faxberichten te verzenden vanuit Sprinter 2000. Hiervoor hebt u de FaxSprinter DOS module nodig. Let wel; deze DOS versie is total verschillend van de windows versie!.

DOS FaxSprinter is alleen beschikbaar voor het oude pakket RoadSprinter (DOS).

Gebruik FaxSprinter (DOS):

Als u de FaxSprinter FaxServer (DOS versie) heeft geïnstalleerd, vink dan deze optie aan.

FaxSprinter – Marge:

De linker marge van uw fax indeling.

FaxSprinter – Logo:

De bestandsnaam van uw bedrijfslogo in .PCX format die geplaatst wordt boven al uw faxberichten. Het logo moet zwart/wit zijn en in PCX formaat. En moet geplaatst worden in de PCX directory van de faxserver.

FaxSprinter – "Spoed" Logo:

De bestandsnaam van uw bedrijfslogo in .PCX format die geplaatst wordt boven al uw faxberichten. Het logo moet zwart/wit zijn en in PCX formaat. En moet geplaatst worden in de PCX directory van de faxserver.

Gebruik een Windows Fax Printer Driver (v.b. WinFax):

Tick this option if you want to send documents to your Windows Fax program, like Symantec WinFax.

Windows Fax Printer:

Als u een Windows fax Printer driver wilt gebruiken om uw document te faxen, kies hier dan de driver waarmee u dit wilt doen.

5. E-mail versturen

Deze optie is verhuist naar: Sprinter2000 > Systeem > Basis Instellingen > email.

Email:

Als u documenten via e-mail wilt versturen moet u de onderstaande informatie invullen.

Email versturen:

Vink deze optie aan als u gebruik wilt maken van de email functie van Sprinter 2000.

Email versturen:

Email versturen

Email versturen d.m.v.:

MAPI Email (via Exchange Client of Outlook 97,98,2000)

Externe SMTP Server

Ingebouwde SMTP Server

SMTP Server adres:

SMTP Server poort:

MAPI

Selecteer deze optie als uw mail via MAPI verstuurd moet worden. Dat betekent dat de email verstuurd wordt via Outlook 97,98 of 2000+. Outlook Express kan alleen worden gebruikt als het is opgezet om het MAPI systeem van Windows te gebruiken. MAPI gebruik je als je zelf niet over een SMTP server beschikt.

Externe SMTP Server

Selecteer deze optie als u de mail direct naar een SMTP server wilt sturen. (dit is de server die de uitgaande email behandelt). Als u deze optie selecteert dient de twee onderstaande velden ook in te vullen. Externe SMTP server betekent OF de smtp server op uw eigen netwerk, of die van uw internet provider.

** Deze optie wordt geadviseerd om te gebruiken omdat het de beste, snelste en betrouwbaarste manier is om de email via de SMTP server via uw eigen netwerk te verzenden.

Ingebouwde SMTP Server

Selecteer deze optie als u zelf niet beschikt over een SMTP server. Dan wordt gebruik gemaakt van de ingebouwde SMTP server van Sprinter2000. deze optie is wel langzamer als de overige opties! Gebruik deze optie alleen als u zelf niet over een externe SMTP server beschikt!

- SMTP instellingen -

SMTP Server Adres (alleen nodig als u de externe SMTP server heeft aangevinkt).

Hier komt het adres van de SMTP server. Bijvoorbeeld 192.168.1.1 of mail.domain.com.

Neem contact op met uw netwerkbeheerder of internet provider om dit adres te achterhalen.

SMTP Server Poort (alleen nodig als u de externe SMTP server heeft aangevinkt).

Dit is de communicatie poort van de SMTP server. Standaard: 25.

6. Onderste Knoppen



Rapport Kop Achtergrondkleur:

Klik op deze button om de achtergrondkleur van al uw (grafische) rapporten te wijzigen.

Rapport Kop Tekstkleur:

Klik op deze button om de tekstkleur van al uw (grafische) rapporten te wijzigen.

Rapport Lettertype:

Klik op deze button om de lettertype te wijzigen van uw rapporten.