

Dit document legt uit hoe men de Message Server moet installeren voor Sprinter 2000.

1. Introductie

De message server wordt gebruikt om e-mails te verzenden, minihouse berichten te verwerken of om te kunnen communiceren met Truck24 of CarrierWeb vanuit één central punt in plaats dat alle cliënten met elkaar communiceren. Dit versnelt het proces aanzienlijk.

2. Set up.

Voordat men de Message server kan gaan gebruiken dient men eerst een nieuwe licentiecode aan te vragen. Hiervoor kan men contact opnemen met de Helpdesk van CDS. Als u een nieuwe heeft ontvangen, ontvangt u ook een download locatie waar u de message server software kunt downloaden waarna u deze kunt installeren.

Installeren:

Overtuig uzelf ervan dat u deze software installeert op de SERVER waar Sprinter2000 ook is geïnstalleerd!!! Vraag uw netwerkbeheerder om meer informatie indien u twijfelt. Dubbelklik op het set-up bestand en volg de instructies. Tijdens deze instructies moet u het installatiepad bevestigen. Zorg er voor dat deze hetzelfde is als het installatiepad van Sprinter 2000. (voorbeeld: *D:\spr2000*)

Als de installatie is afgerond zal het de Message server Installeren en automatisch opstarten als een 'service'. Ook verschijnt er een nieuw icoontje in de 'system tray' (rechts onder bij de tijdsaanduiding van Windows).

Klik met uw rechter muis knop op dit icoontje en kies de optie SHOW. In het daarop volgend venster kies dan 'Settings' onder aan het scherm. Waarop een waarschuwing te zien is die meldt dat de server opnieuw opgestart moet worden na veranderingen aan dit bestand. Daarna verschijnt de tekst editor.

Zoek de regels:

[Email]

SmtServerAddress=smtp.server.com

SmtServerPort=25

EmailingMoveNumberOfEmails=50

EmailingMoveIntervalInMinutes=5

Het enige wat veranderd moet worden is de regel: **SmtServerAddress.**

Vul hier het SMTP adres in die u ook gebruikt voor uw reguliere e-mail verkeer met uw standaard e-mail programma. (outlook) (voorbeeld: *smtp.uwprovider.nl*)

De **SmtServerPort** moet op poort 25 blijven staan.

EmailingMoveNumberOfEmails=50

EmailingMoveIntervalInMinutes=5

Dit betekent dat er om de 5 minuten 50 e-mails worden verzonden. Men wordt geadviseerd om dit zo te laten omdat bij hogere waarden uw internet provider u kan gaan zien als spammer.

Sla de nieuwe instellingen op en sluit dit document. >>

U gaat nu terug naar het vorige scherm. Hier klikt u dan op 'Start as Service'. Op deze manier herstart u de Message server met de nieuwe instellingen.

3. Sprinter2000 instellen voor de Message Server

Om de Message Server te gaan gebruiken, dient er in Sprinter 2000 het één en ander geconfigureerd te worden.

Start Sprinter 2000 en ga naar:

Systeem > Opties en zoek naar MSGSRV en zet een vinkje bij 'Logische waarde' aan de onderkant van het venster. Doe dit ook voor PODMSGSRV als je het Tracking & Tracing systeem gebruikt.

De Message Server is nu klaar voor gebruik.

De Message Server kan ook gebruikt worden om bulk e-mail te versturen naar uw klanten.

Dit wordt uitgelegd in de handleiding: Bulk e-mail verzenden.