

Procedure Installatie Database Server

1. Introductie

Doelstelling van deze procedure is het vastleggen van de werkwijze die gevolgd dient te worden bij de installatie van de *DBISAM Database Server* t.b.v. de Client/ Server Module. Tevens wordt de werkwijze beschreven voor het updaten van de database engine.

2. Werkwijze


De werkwijze welke hier omschreven wordt is zowel van toepassing voor de Installatie van de Database server als voor het updaten van de Database Server.
Note: Zowel installatie als updaten van de database servers dient te gebeuren vanaf de Fileserver.

2.1 Installatie van de DBISAM Database Server

- Start het programma dbsetup*** vanaf de server door er met de muis op te dubbelklikken. (*** staat voor het versienummer)
- Klik vervolgens op setup.




- Nu volgt de waarschuwing dat u dit programma uitsluitend vanaf de server moet installeren. Klik op ok.




- Check dat de installation directory een lokale schijf (c of d) aangeeft.
- Klik vervolgens op install



- Wijzig, indien nodig, de locatie en klik op ok.



- Nu wordt de database server geïnstalleerd. Hierna verschijnt het volgende scherm. Klik hier op ok.



- Klik op het volgende scherm op close, waarna de database server wordt gestart.
- Check of de Database server gestart is. Dit is te zien aan het icoon rechts onderin het beeldscherm.



- Nu wordt automatisch het configuratiescherm gestart van de database server setup (zie figuur 7). Klik hier op *Client/Server (Use Database Server)*
- Vul daarna bij *Private Directory* een lokatie in zoals bijv *c:\temp*. Zorg dat deze directory bestaat op de server, maar ook op elk werkstation.
- Klik hierna op *Save*

Database Server Setup

Install Database Server as a NT Service

Start Database as a NT Service

Stop Database as a NT Service

This program must be started on the server where the databases and the database server is located.

Database

Local Database

Client/Server (Use Database Server)

Private Directory: c:\temp

Server IP Address: 192.168.1.178

Server Name:

Save Cancel

DBISAM Engine Version 3.12